

TightVNC Server

ist ein Programm, mit dem Sie einem anderen PC ermöglichen, auf Ihrem PC Programme auszuführen oder Wartungsarbeiten durchzuführen.

Eine Grundbedingung ist, dass Sie dem Menschen, der auf Ihren PC zugreifen will, Ihre IP-Adresse mitteilen müssen und Ihr PC mit einem Passwort geschützt ist, so dass ohne diese beiden Informationen niemand in Ihren PC eindringen kann.

Ein großer Vorteil dieses Programms ist, dass es kostenlos genutzt werden darf, also keine Lizenzgebühren anfallen.

Wie läuft solch eine Sitzung nun in der Praxis ab?

Sie rufen Ihren Datenbankadministrator an und teilen ihm mit, dass Sie ein Problem mit ihrem PC oder Programm haben.

Dann starten Sie das Programm TightVNC über ein Doppelklick auf das Symbol: TightVNC Server auf Ihrem Desktop.

Es erscheint ein Icon rechts unten in der Taskleiste das ein V darstellt.



Wenn Sie mit der Maus über dieses Symbol ziehen, wird ein gelbes Infofeld angezeigt, in dem folgendes steht: TightVNC Server – Zahlenkombination
diese Zahlenkombination ist Ihre IP-Adresse, mit der Sie im Internet verbunden sind.
(z.B. 124.243.98.236) Sie ist in der Regel jedes mal anders.



Damit Ihr Datenbankadministrator nun auf Ihren PC zugreifen kann, braucht er diese IP-Adresse, die Sie ihm am Telefon mitteilen.

Wenn es erforderlich ist, müssen Sie ihm auch Ihr Passwort für TightVNC mitteilen (siehe weiter unten im Text).


Mit diesen Informationen kann Ihr Datenbankadministrator dann auf Ihrem PC die erforderlichen Wartungs- oder Servicearbeiten durchführen. Sie können sehen, was er dort macht, weil der Bildschirm aktiv bleibt. So kann er Ihnen auch parallel Hilfestellung über das Telefon geben.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten klicken Sie mit der rechten Maustaste wieder auf das Icon in der Taskleiste und wählen den Menüpunkt: Close TightVNC Server

Damit wird die Verbindung beendet.


Tight VNC Installation

Doppelklicken Sie die Datei: tightvnc-1.3.10-setup
Der Windowsinstaller wird aufgerufen und installiert die Komponenten.
Sie benötigen nur den Tightvnc Server und eventuell die Dokumentation.



Falls Sie während der Installation gefragt werden, ob der TightVNC Server automatisch starten soll, wenn der PC hochgefahren wird, deaktivieren Sie diese Funktion. Das ist nicht notwendig und erhöht Ihre Sicherheit, weil Sie so eine bessere Kontrolle darüber haben, wer sich in Ihren PC einloggt.

Wenn Sie auf das Symbol in der Taskleiste doppelklicken oder mit der rechten Maustaste anklicken, können Sie Einstellungen im Programm vornehmen.




Geben Sie auf dem TAB-Reiter: SERVER zwei Passworte ein, die Sie sich am besten irgendwo aufschreiben. Diese Passworte haben folgende Funktion:

Mit dem PRIMARY-Passwort erlauben Sie dem Datenbankadministrator den vollen Zugriff auf Ihren PC.

Mit dem VIEW-ONLY-Passwort kann er nur in Ihren PC reinsehen aber nicht verändern.

Also macht es Sinn, zwei verschiedene Passworte zu vergeben.



Alle anderen Einstellungen lassen Sie bitte so wie sie sind.

Sie können das Programm im Internet unter: <http://www.tightvnc.com/download.php> herunterladen.

Download Stable Version, TightVNC 1.3.10

Plattform	Link	Description
Windows	download (1,421,291 bytes)	Self-installing package for Windows